



Configuración de cuentas de correo para Microsoft Outlook 2003.


Abrir Outlook y acceder al menú **Herramientas >> Cuentas de correo electrónico**, y a continuación hacer clic en **Agregar una cuenta de correo electrónico**



Hacer clic en **Siguiete** y a continuación conteste que **SI** desea configurar una cuenta de correo electrónico



Seleccione **POP3** como tipo de servidor de correo y haga clic en **Siguiente**



A continuación cumplimenta el formulario como se muestra a continuación:

Atención a estos datos:

Su nombre: Nombre que aparecerá como remitente de los mensajes.

Dirección de correo electrónico: Tu dirección de correo electrónico.

Servidor de correo entrante (POP3): pop.serviciodecorreo.es

Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.serviciodecorreo.es

Nombre de usuario: Introduce tu dirección de e-mail completa y su contraseña en el siguiente campo

NO activar la opción **Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)**

Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Nombre:
Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Servidor de correo entrante (POP3):
Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

Probar configuración

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)

A continuación haz clic en **Más configuraciones** y en la pestaña **Servidor de salida** activa la opción **Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**

Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Conexión Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación segura de contraseña (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo



Haz clic en la pestaña **Avanzadas**

En **Servidor de entrada (POP3)**: introduce **995** y activa la casilla **Este servidor requiere una conexión cifrada (SSL/TLS)**

En **Servidor de salida (SMTP)**: introduce **465** y en **Usar el siguiente tipo de conexión cifrada** selecciona **SSL/TLS**

Para terminar la configuración haz clic en **Aceptar, Siguiente** y **Finalizar**